

# Désactiver l'Autoconfiguration IPv4

Il se peut que votre OS active l'autoconfiguration IPv4, ce qu'il m'est arrivé, et du coup plus d'accès au réseau. Assez étrange je vous l'accorde.

Dans la base de registre à cet emplacement **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces<var>adapter name</var>** rajouter la valeur **IPAutoconfigurationEnabled** en **REG\_DWORD** à **0**.

Rebooter ensuite votre serveur, si cela ne fonctionne pas, il faut aller plus loin.

1. Relevez le numéro de votre interface réseau: **netsh interface ipv4 show inter**
2. Appliquer le paramétrage suivant à votre interface: **netsh interface ipv4 set interface [17](#) dadtransmits=0 store=persistent**

Rebooter ensuite votre serveur, cela devrait fonctionner.